

# MSCONS-Export

Gültig für

GridVis-Editionen	Software-Plattform
	 

Mit einem MSCONS-Export, können Sie Messdaten im MSCONS-Format exportieren. MSCONS steht für "Metering System CONSistency" und ist ein standardisiertes Datenformat, das für den Austausch von Messdaten zwischen verschiedenen Messgeräten und Messsystemen verwendet wird. Um einen MSCONS-Export zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Wählen Sie in der Rubrik **Energiemanagement** im Bereich **Dat enexporte** den Eintrag **MSCONS Export** aus und klicken Sie auf die Schaltfläche **Konfigurieren**.
2. Legen Sie die **Zeitraum-Einstellungen** für den Export fest und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
3. Wählen Sie die Geräte aus, die in den Export einbezogen werden sollen, und klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**.
4. Wählen Sie über die Ordnerstruktur und Auswahlkästchen aus, welche Messwerte in den Export mit einbezogen werden sollen. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Weiter**.
5. Geben Sie die MSCONS Dokumenten-Einstellungen ein und klicken Sie auf **Weiter**.
6. Wählen Sie aus, ob der Datenexport im Web verfügbar sein soll oder nicht. Geben Sie einen Dateinamen für den Datenexport an und wählen Sie einen Speicherort aus.
7. Wählen Sie die **Dateiaktion** für den Export aus. Sollte die Datei bereits existieren, können Sie diese überschreiben oder das Erstellungsdatum und die Zeit anhängen, um eine neue Datei zu erstellen.
8. Wählen Sie im Bereich **Datenexport erstellen** aus, ob der Datenexport direkt erstellt werden soll. Klicken abschließend Sie auf die Schaltfläche **Fertig**.

