
Virtuelles Gerät erstellen


Ein virtuelles Gerät (ab GridVis Standard) erstellen Sie wie folgt:

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste im Fenster Projekte auf das Unterverzeichnis Nach Gerätetyp.
- Wählen Sie im Kontextmenü über die Schaltfläche Neu den Eintrag Anderes.
- Es erscheint das Fenster Neue Datei.

Hinweis

Das Fenster **Neue Datei** erreichen Sie ebenso über den Menüleisten-Eintrag **Datei** > **Neue Datei** oder die **Tasten Strg + N**.





- Wählen Sie unter Verbindung konfigurieren den Typ Ohne Verbindung und klicken Sie die Schaltfläche Fertig.
- Im Fenster Projekte erscheint Ihr virtuelles Gerät in der Geräteliste.
- Weiterführende Informationen zur Konfiguration des virtuellen Geräts.



