
## Instalación de aplicaciones

## Assistent App-Management - Apps installieren


- Öffnen Sie den Assistenten App-Management in der GridVis und wählen Sie Ihr Gerät (Ihre Geräte), wie unter Geräte-Auswahl beschrieben.
   Klicken Sie die Schaltfläche Weiter.
- 3. Der Schritt Aktion wählen erscheint.
- 4. Klicken Sie die Schaltfläche Installieren.
- 5. Es erscheint die App-Auswahl zum Installieren von Apps:



Pos.	Beschreibung
1	<ul> <li>Führt den Anwender durch die App-Konfiguration auf App-kompatiblen Geräten.</li> <li>Gibt Hilfestellungen bei der Wahl Ihrer Apps.</li> </ul>
2	<ul> <li>Präsentations-Feld der zur Verfügung stehenden Apps für die Installation.</li> <li>Apps mit deaktivierter Checkbox : Installation der App gestattet.</li> <li>Apps mit aktivierter Checkbox: App für die Installation gewählt.</li> <li>Apps mit Symbol (Kostenpflichtige App): App kaufen und uploaden (vgl. Pos.4).</li> <li>Pfeile zur Spin box Navigation.</li> </ul>
3	<ul> <li>Öffnet ein Eingabefeld.</li> <li>Geben Sie den Namen der zu suchenden App in das Eingabefeld ein.</li> </ul>

4	Upload von kundenspezifischen oder kostenpflichtigen Apps (app-Datei) über ein Dialogfenster. Nach dem Upload
	erscheint Ihre App in der <b>Spin box</b> oder
	• erscheinen vormals kostenpflichtige Apps (markiert mit S) in der Spin box jetzt wählbar für die Installation ( ).
	Hinweis
	Kostenpflichtige Apps beziehen Sie über die Janitza electronics GmbH.
5	<ul> <li>Zeigt die Anzahl der gewählten Apps im Verhältnis zu den vorhandenen Apps in der Spin box.</li> </ul>
6	Zeigt den Handlungsschritt (Screenshot oben: App-Auswahl) mit der Nummer und der Gesamtanzahl der Handlungsschritte.
7	Zeigt Beschreibungen zur jeweiligen App oder zum jeweiligen Handlungsschritt.
8	Liste mit Geräten, die mit der gewählten App kompatibel sind.
9	Liste mit Seriennummern von Geräten, die mit der gewählten App kompatibel sind.
10	Screen-Vorschau mit Kurzbeschreibungen zur gewählten App.
11	Informationen zur App, wie:
	Artikelnummer     Name
	Name     Version
	<ul><li>Benötigte Slots (Programmplätze)</li><li>Stand alone</li></ul>
	Hersteller     Hersteller ID
	Kostenpflichtig
12	
	Bricht den Installations-Vorgang ab und schließt den Assistent App-Management.
13	Princt den Anwender einen Handlungssehritt im Assistanten 7. unünk
	<ul> <li>Bringt den Anwender einen Handlungsschritt im Assistenten Zurück.</li> <li>Bei aktiver Funktion erscheint das Icon weiß.</li> </ul>
14	
	Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und bringt den Anwender in den nächsten Handlungsschritt des Assistenten.
15	Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und beendet den Assistenten.
	Del Refresser Emgaperi discribint das reun weiß und beendet dell Assistenten.

<sup>6.</sup> Nachdem Sie Ihre Apps gewählt haben, klicken Sie die Schaltfläche Weiter (Pos. 14).7. Es erscheint der Schritt Installieren.



Tabellenansicht bei nicht validen Apps (Pos. 2 bis 7):





3	<ul> <li>Fronttafel-Einbaugerät mit Typen-Bezeichnung.</li> <li>Hutschienen-Gerät mit Typenbezeichnung.</li> </ul>
4	<ul> <li>Name des Messgeräts.</li> <li>Halten Sie den Mauszeiger über den Messgerätenamen, erscheinen IP-Adresse, Firmware und MAC-Adresse des Geräts.</li> </ul>
5	Anzeige der Slot-Kapazität (Jasic-Programmplätze):  Schwarz - Belegte Slots. Weiß - Freie Slots. Grün - Für die Installation markierte Slots. Rot - Zum Entfernen markierte Slots (vgl. Pos. 6). Grau - Unbekannter Slot-Zustand.  Halten Sie den Mauszeiger über die Slots, erscheinen in einem Tool-Tipp Belegung und Status des Slots.  Alter Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, erscheint die Hilfe zum Slot-Status.
6	Schwarze App-Icons - Bereits auf dem Gerät installierte Apps: Halten Sie den Mauszeiger über die App-Icons  • erscheinen die belegten Slots rot (Pos. 5). • erscheinen Informationen zur App (Artikelnummer, Name, Version, Benötigte Slots, Stand alone, Hersteller, Hersteller ID, Kostenpflichtig). • erscheint ein rotes x zum entfernen der App (über Sicherheitsabfrage), um ggf. die Slot-Kapazität für neue Apps auf den Geräten zu erweitern. Eine weitere Methode um Apps zu entfernen finden Sie unter Apps entfernen.  Grüne App-Icons - Noch zu installierende Apps (vgl. Pos. 8):  • Halten Sie den Mauszeiger über ein App-Icon, erscheinen Informationen zur App (Artikelnummer, Name, Version, Benötigte Slots, Stand alone, Hersteller, Hersteller ID, Kostenpflichtig).  Rote App-Icons - Fehlerhafte Apps (vgl. Pos 7 und Screen Tabellenansicht bei nicht validen Apps):  • Halten Sie den Mauszeiger über ein App-Icon, erscheinen Informationen zur App (Artikelnummer, Name, Version, Benötigte Slots, Stand alone, Hersteller, Hersteller ID, Kostenpflichtig).  • Falscher Gerätetyp/App nicht valide.  Blaue App-Icons - Zu aktualisierende Apps     App   Cons - Zu aktualisierende Apps   Cons - Zu akt
7	<ul> <li>Halten Sie den Mauszeiger über einen Eintrag, erscheinen Informationen zur App-Installation, z.B.:</li> <li>Falscher Gerätetyp/App nicht valide (Gerätetyp stimmt nicht mit den Vorgaben der App überein).</li> <li>Fehlende freie Slots (Programmplätze) auf dem Gerät.</li> <li>Kein Gerät aus der PRO-Serie (Erfordert ein Gerät aus der PRO-Serie).</li> <li>Modbusregister schon in Verwendung.</li> </ul>
8	<ul> <li>Erscheint nur bei validierten Apps und genügend freien Slots. Um die Slot-Kapazität zu erweitern, entfernen Sie ggf. andere Apps (vgl. Pos. 6).</li> <li>Installiert Apps (grüne App-Icons) über eine Sicherheitsabfrage (Apps installieren - Ja/nein).</li> <li>Nach erfolgreicher Installation erscheint eine Übersicht Ihrer gewählten Geräte und Apps.</li> </ul>
9	Zeigt den Handlungsschritt (Screenshot oben: Installation) mit der Nummer und der Gesamtanzahl der Handlungsschritte.
10	Beschreibungen zur jeweiligen App oder Handlungsschritt.
11	Bricht den Installations-Vorgang ab und schließt den Assistent App-Management.

12	<ul> <li>Bringt den Anwender einen Handlungsschritt im Assistenten Zurück.</li> <li>Bei aktiver Funktion erscheint das Icon weiß.</li> </ul>
13	Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und bringt den Anwender in den nächsten Handlungsschritt des Assistenten.
14	Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und beendet den Assistenten.