


Overview - Devices and Apps










Assistent App-Management - Übersicht - Geräte und Apps

1. Öffnen Sie den Assistenten **App-Management** in der Software-GridVis und wählen Sie Ihr Gerät (Ihre Geräte), wie unter **Geräte-Auswahl** b beschrieben.
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt **Aktion wählen** erscheint.
4. Klicken Sie die Schaltfläche **Übersicht**.
5. Es erscheint die Übersicht der Geräte und Apps:

Abb.: Assistent App-Management - Übersicht - Geräte und Apps



Pos.	Icon	Kurztext	Beschreibung
1		Assistent App-Management	<ul style="list-style-type: none">• Führt den Anwender durch die App-Konfiguration auf App-kompatiblen Geräten.• Gibt Hilfestellungen bei der Wahl Ihrer Apps.
2		Spalte Geräte- und App-Status	<ul style="list-style-type: none">• Anzeige valider Apps auf den jeweiligen Geräten.
3		Spalte Typ	<ul style="list-style-type: none">• Fronttafel-Einbaugerät mit Typen-Bezeichnung.• Hutschienen-Gerät mit Typenbezeichnung.
4		Spalte Messgerätename	<ul style="list-style-type: none">• Name des Messgeräts.• Halten Sie den Mauszeiger über den Messgerätenamen, erscheinen IP-Adresse, Firmware und MAC-Adresse des Geräts.

5		Spalte Slotübersicht (Jasic-Programmplätze) mit Schaltfläche 	<p>Anzeige der Slot-Kapazität (Jasic-Programmplätze):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz - Belegte Slots. • Weiß - Freie Slots. • Grün - Für die Installation markierte Slots. • Rot - Zum Entfernen markierte Slots (vgl. Pos. 6). • Grau - Unbekannter Slot-Zustand. <p>Halten Sie den Mauszeiger über schwarze Slots, erscheint Belegung und Status des Slots.</p> <p>... Halten Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, erscheint die Hilfe zum Slot-Status.</p>
6		Spalte Installierte Apps mit Schaltfläche 	<p>Schwarze App-Icons - Auf dem Gerät installierte Apps.</p> <p>Halten Sie den Mauszeiger über die App-Icons</p> <ul style="list-style-type: none"> • erscheinen die belegten Slots rot (Pos. 5). • erscheinen Informationen zur App (Artikelnummer, Name, Version, Benötigte Slots, Stand alone, Hersteller, Hersteller ID, Kostenpflichtig). • erscheint ein rotes x zum entfernen der App (über Sicherheitsabfrage), um ggf. die Slot-Kapazität für neue Apps auf den Geräten zu erweitern. Eine weitere Methode um Apps zu entfernen finden Sie unter Apps entfernen. <p>... Halten Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, erscheint die Hilfe zum App-Status.</p>
7		Spalte Information	Informationen zur App oder zum Gerät.
8		Handlungsschritt-Anzeige des Assistenten	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Handlungsschritt mit der Nummer und der Gesamtanzahl der Handlungsschritte.
9		Handlungsschritt-Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibungen zur jeweiligen App oder Handlungsschritt.
10		Schaltfläche Abbrechen	<ul style="list-style-type: none"> • Bricht den Installations-Vorgang ab und schließt den Assistent App-Management.
11		Schaltfläche Zurück	<ul style="list-style-type: none"> • Bringt den Anwender einen Handlungsschritt im Assistenten Zurück. • Bei aktiver Funktion erscheint das Icon weiß.
12		Schaltfläche Weiter	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und bringt den Anwender in den nächsten Handlungsschritt des Assistenten.
13		Schaltfläche Fertig	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und beendet den Assistenten.