


Donut Chart


Abb. Assistent Widget editieren - Visualisierung Donut-Chart



Das Donut-Chart (Ringdiagramm) zeigt

- Messgrößen als Absolutwerte oder als Prozentsatz eines Ganzen, bei gleichzeitiger Anzeige zweier Datenreihen (innerer + äußerer Donut).
- Messgrößen oder Gruppen von Messgrößen als einzelne Segmente.

| Pos. | Kurztext | Beschreibung |
|------|---|--|
| 1 | Legende Messgerät, Messgröße, Messwert (Zeichenerklärung) | <ul style="list-style-type: none"> • Verwendete Farben für die Darstellung von Messgeräten, Messgrößen und Messwerten im Donut-Chart. |
| 2 | Anzeige innerer Donut | <ul style="list-style-type: none"> • Darstellungen und Beschreibungen der Messgeräte-Gruppen (vgl. Pos. 8). |
| 3 | Anzeige äußerer Donut | <ul style="list-style-type: none"> • Darstellungen und Beschreibungen der Messgeräte und Messgrößen (vgl. Pos. 7). |
| 4 | Beschreibung Messgerät, Messgröße und Messwert | <p>Um eine Beschreibung zu sehen, halten Sie den Mauszeiger über ein äußeres Donut-Segment (einzelne Messgeräte). Anzeige:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Messgerät - Name/Bezeichnung des Messgeräts. • Messgröße - Gewählte Messgröße. • Messwert - Als Prozent- und Absolutwert. <p>Innere Donut-Segmente (Messgeräte-Gruppen) besitzen keine Beschreibungs-Anzeigen.</p> |
| 5 | Auswahlliste Visualisierung auswählen | <ul style="list-style-type: none"> • Wahl des Widgets (der Visualisierung). • Donut-Chart gewählt. |
| 6 | Auswahlliste Zeitraum auswählen | <p>Wahl des Darstellungszeitraums:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dieser Monat • Letzter Monat • Dieses Jahr • Letztes Jahr • Übersicht der letzten 30 Tage |
| 7 | Auswahlliste Textfeld für äußeren Donut (Messgerät) | <p>Zeigt, je nach gewählter Option, Labels (Beschreibungen) zu einzelnen Messgeräten an den äußeren Donut-Segmenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name - Name/Bezeichnung und Messgröße des Messgeräts. • Prozent - Prozentsatz des Messwerts vom Ganzen. • Absolut - Absolutwert des Messwerts. • Name und Prozent - Name/Bezeichnung des Messgeräts, Messgröße und Prozentsatz des Messwerts vom Ganzen. • Name, Prozent- und Absolutwert - Name/Bezeichnung des Messgeräts, Messgröße, Prozentsatz und Absolutwert des Messwerts (siehe obiger Screenshot). • Kein Label. |
| 8 | Auswahlliste Textfeld für inneren Donut (Messgeräte-Gruppen) | <p>Zeigt, je nach gewählter Option, Labels (Beschreibungen) zu den Messgeräte-Gruppen an den inneren Donut-Segmenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Name - Gruppenname (Messgeräte-Gruppe). • Prozent - Prozentsatz der Gruppen-Messwerte vom Ganzen. • Absolut - Absolutwert des Gruppen-Messwerts. • Name und Prozent - Gruppenname und Prozentsatz der Gruppen-Messwerte vom Ganzen. • Name, Prozent- und Absolutwert - Gruppenname, Prozentsatz und Absolutwerte der Gruppen-Messwerte. • Kein Label. |
| 9 | Auswahlliste Legende anzeigen | <p>Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ja - Das Widget zeigt eine Legende (vgl. Pos. 1). • Nein - Das Widget zeigt keine Legende. |

| | | |
|----|--|--|
| 10 | Auswahlfeld Gruppenname (Messgeräte-Gruppe) | <ul style="list-style-type: none"> Vergeben Sie im Auswahlfeld Gruppenname einen Namen für die Messgeräte-Gruppe (im obigen Screenshot "Halle 1"). Klicken Sie auf das Dreieck neben dem Gruppennamen, um das Auswahlfeld ein- oder auszuklappen. Farbwahl für die Darstellung der Messgeräte-Gruppe im Donut-Chart (vgl. Pos. 19). |
| 11 | Auswahlliste Gerät auswählen (Messgeräte-Gruppe 1 - Gerät 1) | <ul style="list-style-type: none"> Wahl des 1. Geräts (im obigen Screenshot Beleuchtung Halle 1) in der ersten Messgeräte-Gruppe (Halle 1). Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts. |
| 12 | Auswahlliste Messgröße auswählen (Messgeräte-Gruppe 1 - Gerät 1) | <ul style="list-style-type: none"> Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts. Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Donut-Chart (vgl. Pos. 19). |
| 13 | Auswahlliste Gerät auswählen (Messgeräte-Gruppe 1 - Gerät 2) | <ul style="list-style-type: none"> Wahl des 2. Geräts (im obigen Screenshot Klimaanlage Halle 1) in der ersten Messgeräte-Gruppe (Halle 1). Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts. |
| 14 | Auswahlliste Messgröße auswählen (Messgeräte-Gruppe 1 - Gerät 2) | <ul style="list-style-type: none"> Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts. Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Donut-Chart (vgl. Pos. 19). |
| 15 | Schaltfläche Geräte hinzufügen | <ul style="list-style-type: none"> Erstellt ein neues Gerät für Ihr Donut-Chart. Konfiguration von bis zu X Geräten. |
| 16 | Messgeräte-Gruppe 2 (vgl. Screenshot Halle 2) | <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie Ihren Gruppennamen, Ihre Messgeräte und deren Messgrößen, wie in den Pos. 10 bis 15 beschrieben. |
| 17 | Messgeräte-Gruppe 3 (vgl. Screenshot Halle 5) | <ul style="list-style-type: none"> Wählen Sie Ihren Gruppennamen, Ihre Messgeräte und deren Messgrößen, wie in den Pos. 10 bis 15 beschrieben. |
| 18 | Schaltfläche Gruppe hinzufügen | <ul style="list-style-type: none"> Erstellt eine neue Gruppe für Ihr Donut-Chart. |
| 19 | Farb-Picker Messgeräte-Gruppen und Messgrößen der einzelnen Messgeräte | <p>Wahl der Farben für Messgeräte-Gruppen und Messgrößen der einzelnen Messgeräte im Donut-Chart.</p> <ul style="list-style-type: none"> RGB- und Hex-Eingabe. Farbspektrum-Slider. Farbvorschlag der zuletzt gewählten Farben. Speichern Sie im Farb-Picker ihre Farb-Konfiguration mit Klick auf das Speichern-Symbol (). |
| 20 | Schaltfläche Schließen | <ul style="list-style-type: none"> Schließt den Assistent Widget editieren ohne die Eingaben zu speichern. |
| 21 | Schaltfläche OK | <ul style="list-style-type: none"> Speichert Ihre Konfiguration. Das Widget erscheint auf dem Dashboard. |