


# Pie Chart

Abb. Assistent Widget editieren - Visualisierung Kreisdiagramm



## Das Kreisdiagramm (Kuchen- oder Tortendiagramm) zeigt:

- Messgrößen als Prozentsatz eines Ganzen an.
- Eine Beschreibung mit den Angaben **Messgröße, Prozentwert und Absolutwert**, wenn der Mauszeiger über einen Kreissektor gehalten wird.

Pos.	Kurztext	Beschreibung
1	Auswahlliste <b>Visualisierung auswählen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des <b>Widgets</b> (der Visualisierung).</li> <li>• <b>Kreisdiagramm</b> gewählt.</li> </ul>

2	Auswahlliste <b>Zeitraum auswählen</b>	Wahl des Darstellungszeitraums: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Dieser Monat</b></li> <li>• <b>Letzter Monat</b></li> <li>• <b>Dieses Jahr</b></li> <li>• <b>Letztes Jahr</b></li> <li>• <b>Übersicht der letzten 30 Tage</b></li> </ul>
3	Auswahlliste <b>Grafik auswählen</b>	Wahl der Ansicht: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>normal</b></li> <li>• <b>3D</b></li> </ul>
4	Auswahlliste <b>Gerät auswählen</b> (Gerät 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des 1. Geräts (im obigen Screenshot die 1. Messstelle).</li> <li>• Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.</li> </ul>
5	Auswahlliste <b>Messgröße auswählen</b> (Gerät 1)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.</li> <li>• Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Kreisdiagramm (vgl. Pos. 17)</li> </ul>
6	Auswahlliste <b>Gerät auswählen</b> (Gerät 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des 2. Geräts (im obigen Screenshot die 2. Messstelle).</li> <li>• Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.</li> </ul>
7	Auswahlliste <b>Messgröße auswählen</b> (Gerät 2)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.</li> <li>• Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Kreisdiagramm (vgl. Pos. 17)</li> </ul>
8	Auswahlliste <b>Gerät auswählen</b> (Gerät 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des 3. Geräts (im obigen Screenshot die 3. Messstelle).</li> <li>• Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.</li> </ul>
9	Auswahlliste <b>Messgröße auswählen</b> (Gerät 3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.</li> <li>• Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Kreisdiagramm (vgl. Pos. 17)</li> </ul>
10	Auswahlliste <b>Gerät auswählen</b> (Gerät 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des 4. Geräts (im obigen Screenshot die 4. Messstelle).</li> <li>• Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.</li> </ul>
11	Auswahlliste <b>Messgröße auswählen</b> (Gerät 4)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.</li> <li>• Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Kreisdiagramm (vgl. Pos. 17)</li> </ul>
12	Auswahlliste <b>Gerät auswählen</b> (Gerät 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des 5. Geräts (im obigen Screenshot die 5. Messstelle).</li> <li>• Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.</li> </ul>
13	Auswahlliste <b>Messgröße auswählen</b> (Gerät 5)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.</li> <li>• Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Kreisdiagramm (vgl. Pos. 17)</li> </ul>
14	Auswahlliste <b>Gerät auswählen</b> (Gerät 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl des 6. Geräts (im obigen Screenshot die 6. Messstelle).</li> <li>• Enthält alle Geräte mit Speicher (historischen Daten) Ihres Projekts.</li> </ul>
15	Auswahlliste <b>Messgröße auswählen</b> (Gerät 6)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wahl der Messgröße, des zuvor gewählten Geräts.</li> <li>• Farbwahl für Darstellung der Messgröße im Kreisdiagramm (vgl. Pos. 17)</li> </ul>
16	Schaltfläche <b>Geräte hinzufügen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erstellt ein neues Gerät für Ihr Kreisdiagramm.</li> <li>• Konfiguration von bis zu <b>X</b> Geräten.</li> </ul>

17	Farb-Picker <b>Messgröße</b>	<p>Wahl der <b>Messgrößen-Farbe</b> im Kreisdiagramm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• RGB- und Hex-Eingabe.</li> <li>• Farbspektrum-Slider.</li> <li>• Farbvorschlag der zuletzt gewählten Farben.</li> <li>• Speichern Sie im Farb-Picker ihre Farb-Konfiguration mit Klick auf das Speichern-Symbol (  ).</li> </ul>
18	Schaltfläche <b>Schließen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schließt den Assistent <b>Widget editieren</b> ohne die Eingaben zu speichern.</li> </ul>
19	Schaltfläche <b>OK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Speichert Ihre Konfiguration.</li> <li>• Das <b>Widget</b> erscheint auf dem <b>Dashboard</b>.</li> </ul>