


Overview - Devices and Apps

Assistent App-Management - Übersicht - Geräte und Apps

1. Öffnen Sie den Assistenten **App-Management** in der GridVis und wählen Sie Ihr Gerät (Ihre Geräte), wie unter **Geräte-Auswahl** beschrieben.
2. Klicken Sie die Schaltfläche **Weiter**.
3. Der Schritt **Aktion wählen** erscheint.
4. Klicken Sie die Schaltfläche **Übersicht**.
5. Es erscheint die Übersicht der Geräte und Apps:



Pos.	Beschreibung
1	<ul style="list-style-type: none"> • Führt den Anwender durch die App-Konfiguration auf App-kompatiblen Geräten. • Gibt Hilfestellungen bei der Wahl Ihrer Apps.
2	<ul style="list-style-type: none"> • Anzeige valider Apps auf den jeweiligen Geräten.
3	<ul style="list-style-type: none"> • Fronttafel-Einbaugerät mit Typen-Bezeichnung. • Hutschienen-Gerät mit Typenbezeichnung.
4	<ul style="list-style-type: none"> • Name des Messgeräts. • Halten Sie den Mauszeiger über den Messgerätenamen, erscheinen IP-Adresse, Firmware und MAC-Adresse des Geräts.

5	<p>Anzeige der Slot-Kapazität (Jasic-Programmplätze):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schwarz - Belegte Slots. • Weiß - Freie Slots. • Grün - Für die Installation markierte Slots. • Rot - Zum Entfernen markierte Slots (vgl. Pos. 6). • Grau - Unbekannter Slot-Zustand. <p>Halten Sie den Mauszeiger über schwarze Slots, erscheint Belegung und Status des Slots.</p>  ... Halten Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, erscheint die Hilfe zum Slot-Status.
6	<p>Schwarze App-Icons - Auf dem Gerät installierte Apps.</p> <p>Halten Sie den Mauszeiger über die App-Icons</p> <ul style="list-style-type: none"> • erscheinen die belegten Slots rot (Pos. 5). • erscheinen Informationen zur App (Artikelnummer, Name, Version, Benötigte Slots, Stand alone, Hersteller, Hersteller ID, Kostenpflichtig). • erscheint ein rotes x zum entfernen der App (über Sicherheitsabfrage), um ggf. die Slot-Kapazität für neue Apps auf den Geräten zu erweitern. Eine weitere Methode um Apps zu entfernen finden Sie unter Apps entfernen.  ... Halten Sie den Mauszeiger über die Schaltfläche, erscheint die Hilfe zum App-Status.
7	<p>Informationen zur App oder zum Gerät.</p>
8	<ul style="list-style-type: none"> • Zeigt den Handlungsschritt mit der Nummer und der Gesamtanzahl der Handlungsschritte.
9	<ul style="list-style-type: none"> • Beschreibungen zur jeweiligen App oder Handlungsschritt.
10	<ul style="list-style-type: none"> • Bricht den Installations-Vorgang ab und schließt den Assistent App-Management.
11	<ul style="list-style-type: none"> • Bringt den Anwender einen Handlungsschritt im Assistenten Zurück. • Bei aktiver Funktion erscheint das Icon weiß.
12	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und bringt den Anwender in den nächsten Handlungsschritt des Assistenten.
13	<ul style="list-style-type: none"> • Bei korrekten Eingaben erscheint das Icon weiß und beendet den Assistenten.